



3. 下載完成以後，開啟檔案總管，對著下載的程式連續按兩下滑鼠左鍵，準備安裝 TeamViewer 10.0。


4. 選擇「安裝」與「個人/非商業用途」，點選「同意」。




5. 正在安裝 TeamViewer 10.0，程式安裝完成以後，會自動開啟 TeamViewer。




6. TeamViewer 開啟的畫面如下圖所示，程式會自動連線到遠端伺服器並取得一組 ID 和密碼（每一次啟動 TeamViewer，密碼會自動變更）；關閉「電腦與聯絡人的視窗」，有需要再開啟。




7. 點選「其他\選項」，準備更改 TeamViewer 的設定。




8. 在「一般」的選項，輸入「您的顯示名稱」，連線時，遠端的電腦會出現您的名稱。為了考量您電腦的安全，不要勾選「啟動 Windows 時自動啟動 TeamViewer」，需要使用時再啟動就可以。




9. 在「安全性」的選項，設定「個人密碼」，方便遠端連線到自己的電腦。隨機密碼的密碼強度，依自己的需要，選擇 6 個、8 個或 10 個字元，安全性比較高。




10. 點選「設定」，準備設定白名單。




11. 選擇「僅允許下列 ID 及夥伴進行存取」，在「新增項目」輸入允許連線的 ID，點選「加入 ID」。這樣設定安全性比較高，未加入的 ID 就無法連到您的電腦。



12. 點選「確定」，完成 ID 的新增。



13. 點選「確定」，完成 TeamViewer 選項的設定。




14. 設定完成以後，在密碼的下方會出現「使用您的個人密碼，從任何地方存取連線這台電腦」，表示自動產生或自訂的密碼都可以遠端登入這台電腦。




15. 輸入「夥伴 ID」，點選「與夥伴連線」，準備連線到被控端電腦〈注意，被控端電腦也要執行 TeamViewer 程式，且需要被控端電腦的連線 ID 和密碼〉。




16. 輸入密碼，「點選」登入。




17. 連線的畫面如圖示，黑色桌面就是被控端的電腦，您可以遙控遠端電腦，就好像在使用自己的電腦一樣，經實際測試，操作的速度很流暢，不會有遲緩的現象。連線的同時，除了主控端可以操作被控端的電腦以外，被控端也可以操作自己的電腦。




18. 點選「動作\與夥伴換邊」，可以將主控端和被控端電腦控制權互換。




19. 點選「動作\停用遠端輸入」，被控端電腦就無法自己操作。



20. 連線工作完成，點選「關閉」的按鈕，結束遠端連線。



21. 點選「確定」。



22. 關閉 TeamViewer。



<https://www.teamviewer.com/zhTW/>